

## Konfiguration von Outlook

Diese Anleitung erklärt Ihnen wie Sie Ihre E-Mails mit Outlook abrufen können.

### Die verschiedenen Etapen der Einrichtung:

1. Öffnen Sie Outlook.
2. Wählen Sie unter "Extras" den Menüpunkt "E-Mail-Konten...".
3. Wählen Sie den Menüpunkt "Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen".
4. Klicken Sie auf "Weiter".
5. Wählen Sie "POP3".
6. Klicken Sie auf "Weiter".
7. Geben Sie Ihren Namen ein: "ein Beispiel"
8. E-Mail-Adresse: Beispiel@Ihredomain.tld
9. Benutzername: Beispiel%Ihredomain.tld
10. Kennwort: Passwort der E-Mail-Adresse
11. Posteingangsserver (POP3): ns0.ovh.net (und nicht nsO.ovh.net)
12. Postausgangsserver (SMTP): ns0.ovh.net (und nicht nsO.ovh.net)

Wählen Sie "Weitere Einstellungen" und "Postausgangsserver" um folgende Option "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" zu markieren.

Dies ermöglicht Ihnen wenn Sie Ihre Mails nicht abfragen, E-Mails zu senden und auf unseren Mail-Servern authentifiziert zu werden.

13. Klicken Sie auf "kontoeinstellungen testen..." um die Einstellungen zu testen.
14. Überprüfen Sie dass Sie folgende Meldung bekommen:  
"Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt."
15. Klicken Sie auf "Schließen" um fortzufahren.

16. Klicken Sie auf "Weiter"

17. Klicken Sie auf "Fertig stellen"

18. Um Ihre E-Mails abzufragen, Klicken Sie auf "Senden/Empfangen" oder drücken Sie auf "F9".

## **Probleme:**

Ich habe folgende Fehlermeldung:

Prüfen Sie folgenden Einstellungen:

- Posteingangsserver (POP3): ns0.ovh.net
- Postausgangsserver (SMTP): ns0.ovh.net
- Benutzername: Geben Sie Hier Ihre komplette E-Mail-Adresse ein wie im Beispiel:  
Beispiel%Ihredomain.tld
- Passwort: Benutzen Sie das dazugehörige Passwort.

Wenn das Problem weiterhin immer noch besteht, Versuchen Sie das E-Mail-Passwort im Manager zu ändern.

Siehe: POP-Account Passwort verloren.

## **E-Mails über eine gesicherte Verbindung abrufen:**

In diesem Fall müssen Sie folgende Werte benutzen:

- Maileingangsserver (POP3): ssl0.ovh.net (Port: 995)
- Mailausgangsserver (SMTP): ssl0.ovh.net (Port: 465)

Der Maileingangs- und Mailausgangsserver können Sie hier einstellen:

Wählen Sie "Weitere Einstellungen" und "Erweitert" um die Ports wie folgenderweise zu ändern.